



# Outlook2007 メール設定追加

Outlook2007 を起動



[ツール] メニューをクリックし、「アカウント設定」を選択



[新規] をクリック

新しい電子メール アカウントの追加

電子メール サービスの選択

**Microsoft Exchange、POP3、IMAP、または HTTP(M)**  
利用しているインターネット サービス プロバイダ (ISP) または組織の Microsoft Exchange サーバーに接続します。

**その他(O)**  
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。

Fax Mail Transport  
Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)

< 戻る(B)   **次へ(N) >**   キャンセル

「Microsoft Exchange、POP3、IMAP、または HTTP」を選択後、[次へ] をクリック

新しい電子メール アカウントの追加

自動アカウント セットアップ

名前(N):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com


パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):   
インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。


**サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する(M)**

< 戻る(B)   **次へ(N) >**   キャンセル

「サーバー設定または追加サーバーの種類を手動で構成する」をチェックして、[次へ] をクリック




「インターネット電子メール」を選択後、[次へ] をクリック



メール情報を入力


受信メールサーバー及び送信メールサーバーには「mail.<お客様のドメイン名>」を入力

入力終了後、[詳細設定] をクリック



「送信サーバー」タブを選択  
「送信サーバーは認証が必要」  
をチェック  
基本的に「受信メールサーバー  
と同じ設定を使用する」を選択

「詳細設定」タブをクリック



送信サーバーのポート番号を  
25 から 587 に変更

[OK] をクリック

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定  
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

**ユーザー情報**  
名前(N): rental server  
電子メール アドレス(E): test@example.jp

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): mail.example.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.example.jp

**メール サーバーへのログイン情報**  
アカウント名(U): test  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。  
アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

上記画面に戻るので、[次へ] をクリック

新しい電子メール アカウントの追加

**セットアップの完了**  
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。  
ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) **完了**

[完了] をクリック

これで、メールの追加の設定は終了です。